

Docs » Imagen Docker (Consola) » Uso de la imagen Docker

Uso de la imagen Docker

Uso completo de la imagen Docker

Anonymous · 27/08/2026

Uso de la imagen Docker

La imagen no expone ningún puerto: no hay nada que mapear con `-p`. El proceso principal del contenedor solo lo mantiene vivo para poder ejecutarle comandos puntuales con `docker exec`.

`docker run`, con la imagen ya publicada

Corriendo directo la imagen publicada en GHCR, en segundo plano:

```
docker run -d --restart unless-stopped \
  --name libredte-lib-core-console \
  ghcr.io/libredte/libredte-lib-core-console:latest
```

```
docker exec libredte-lib-core-console bin/console list
docker exec libredte-lib-core-console bin/console help
billing:identifier:caf_loader:load

echo '{"parameters": {"xml": "<caf>...</caf>"}}' \
  | docker exec -i libredte-lib-core-console bin/console
billing:identifier:caf_loader:load
```

`-i` en el `exec` es necesario solo cuando la entrada va por STDIN (como en el `echo` de arriba); para un archivo como argumento no hace falta:

```
docker cp archivo.json libredte-lib-core-console:/tmp/archivo.json
docker exec libredte-lib-core-console bin/console billing:identifier:caf_loader:load
/tmp/archivo.json
```

Para ver los logs o detenerlo:

```
docker logs -f libredte-lib-core-console
docker stop libredte-lib-core-console
```

Nota

Revisa [Dispatcher](#) y el [README de libredte-lib-core-console](#) para el detalle de la entrada

(JSON/YAML/XML bajo "parameters"), la respuesta ({ "meta": ..., "data": ... }) y los exit codes.

Uso único, sin dejar nada corriendo

Sobreescribiendo el CMD de la imagen se evita levantar un contenedor persistente cuando solo se necesita ejecutar un comando una vez:

```
echo '{"parameters": {"xml": "<caf>...</caf>"} }' \  
| docker run --rm -i ghcr.io/libredte/libredte-lib-core-console:latest \  
  bin/console billing:identifier:caf_loader:load
```

docker compose

Clonando el repositorio, docker compose baja la imagen ya publicada (no la reconstruye) mientras no le pidas --build:

```
git clone git@github.com:LibreDTE/libredte-lib-core-console.git  
cd libredte-lib-core-console  
docker compose up -d  
  
docker compose exec libredte-lib-core-console bin/console list  
docker compose down
```

Construir la imagen localmente

En vez de usar la publicada en GHCR:

```
docker build -t libredte-lib-core-console .
```

Last updated on 27/08/2026